MANUAL DE USUARIO PARA CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE CORREO EN WINDOWS LIVE MAIL

Una vez que ha accedido a la Web de correo del ICAM **http://correo.icam.es** con su usuario (dirección de correo sin incluir @icam.es) y la contraseña, usted puede cambiar en cualquier momento la contraseña de su cuenta de la siguiente forma:

- En la barra superior de la ventana aparece su dirección de correo electrónico y a continuación un enlace que pone **Configuración**.


Correo Calendar Docs Grupos Contactos
certificados@icam.es | Configuración | Ayuda | Informar de un error | Salir
Redactar
Recibidos (2)
Destacados
Enviados
Borradores
Prioridad
Seguimiento
Varios
4 más
Contactos
Tareas
Chat
Archivar Marcar como spam Eliminar Mover a Etiquetas Más acciones Actualizar
1 - 2 de 2
El equipo de Gmail Obtener Gmail en tu teléfono móvil
El equipo de Gmail Cómo empezar a utilizar Gmail
Envía fotos fácilmente desde Correo de Icam.es con el organizador de fotos gratuito de Google. Más información
Estás utilizando 0 MB (0%) de tus 7586 MB.

- Pinche en él y se cargará un nuevo contenido en la ventana.

- En este nuevo contenido hay un enlace que pone **Reenvío y correo POP/IMAP**. Al pulsar sobre él se abre la configuración de las descarga de correo POP.


Correo Calendar Docs Grupos Contactos
certificados@icam.es | Configuración | Ayuda | Informar de un error | Salir
Configuración
General Etiquetas Cuentas Filtros Reenvío y correo POP/IMAP Chat Clips de la Web Labs Prioritarios Sin conexión
Reenvío:
Añadir una dirección de reenvío
Descarga correo POP:
Más información
1. Estado: POP está habilitado para todos los mensajes recibidos desde el 04:06.
Habilitar POP para todos los mensajes (incluso si ya se han descargado)
Habilitar POP para los mensajes que se reciban a partir de ahora
Inhabilitar POP
2. Cuando se accede a los mensajes a través de POP conservar la copia de Correo de Icam.es en Recibidos
3. Configurar el cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Eudora o Netscape Mail)
Instrucciones para la configuración
Acceso IMAP:
1. Estado: IMAP está inhabilitado
Habilitar IMAP
Inhabilitar IMAP
2. Configura tu cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Thunderbird, iPhone)
Instrucciones para la configuración
Guardar cambios Cancelar

- Hay dos opciones para seleccionar dentro del punto 1 "**Estado**", en función de si desea descargar los mensajes antiguos de los que mantenga una copia en el servidor aunque la hayan sido descargados con anterioridad o si desea descargar a desde la en momento en que se habilita la opción sin tener en cuenta mensajes anteriores.

- El punto 2 "**Cuando se accede a los mensajes a través de POP**" contiene el tratamiento que se desea aplicar a los mensajes descargados. Seleccione la opción que más le interese, en función de si desea mantener una copia en el servidor, marcala como leída o eliminarla una vez descargado en Outlook.


Descarga correo POP:
Más información
1. Estado: POP está habilitado para todos los mensajes recibidos desde el 04:06.
Habilitar POP para todos los mensajes (incluso si ya se han descargado)
Habilitar POP para los mensajes que se reciban a partir de ahora
Inhabilitar POP
2. Cuando se accede a los mensajes a través de POP
conservar la copia de Correo de Icam.es en Recibidos
conservar la copia de Correo de Icam.es en Recibidos
marcar la copia de Correo de Icam.es como leída
archivar la copia de Correo de Icam.es
eliminar la copia de Correo de Icam.es
3. Configurar el cliente de correo electrónico (por ejem
Instrucciones para la configuración
Acceso IMAP:
(Accede a Correo de Icam.es desde otros clientes mediante IMAP.)
Más información
1. Estado: IMAP está inhabilitado
Habilitar IMAP
Inhabilitar IMAP
2. Configura tu cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Thunderbird, iPhone)
Instrucciones para la configuración
Guardar cambios
Cancelar

- Por último, seleccionar al final de la ventana "Guardar cambios".

Para configurar el acceso a la cuenta de correo se deben seguir varios pasos bastante fáciles.

1.- Abrir el Windows Live Mail y presionar la opción **"Herramientas"** del menú en la parte superior como se muestra a continuación. Elegir la opción **"Cuentas"**.



2.- Pinchar en el botón "Agregar". En el menú desplegable, seleccionar la opción "Correo", lo que ejecutará el Asistente para la conexión a Internet (en modo correo).



3.- En la nueva ventana que aparece elegir “cuenta de correo electrónico” y pulsar en “Siguiente”


Agregar una cuenta
¿Qué tipo de cuenta deseas agregar?
Cuenta de correo electrónico
Cuenta de grupo de noticias
Cuenta de directorio de contactos
Obtener ayuda para buscar información sobre la configuración de mi cuenta
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

4. – En la siguiente ventana que aparece hay que escribir la dirección de correo electrónico y marcar “Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo electrónico” y pulsar “Siguiente”


Agregar cuenta de correo electrónico
Escribe a continuación la información de tu cuenta de correo electrónico:
Correo electrónico:
su_cuenta@icam.es
ejemplo555@hotmail.com
Obtener una cuenta gratuita
Contraseña:
Recordar contraseña
¿Cómo va a aparecer tu nombre en los mensajes enviados desde esta cuenta?
Nombre para mostrar:
Por ejemplo: Jorge López
Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo electrónico.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

5. – El asistente para la creación de una cuenta de correo nos irá solicitando cierta información para configurar bien nuestra cuenta de correo.

- Debe introducir el **Tipo del servidor de correo entrante** ya que existen varias opciones como son POP3, IMAP, HTTP. En nuestro caso nos decantaremos por la opción **POP3.**

  Deberá introducir el **Nombre servidor de correo entrante**. En nuestro caso: **pop.gmail.com** y el puerto es **995**

  Introducir el **Nombre del servidor de correo saliente**. En nuestro caso: **smtp.gmail.com** y el puerto es **465**


Agregar cuenta de correo electrónico
¿Dónde se puede encontrar información sobre el servidor de correo electrónico?
Información del servidor de correo entrante
Mi servidor de correo entrante es
POP3
Servidor de correo entrante:
pop.gmail.com
Puerto:
995
El servidor requiere una conexión segura (SSL)
Iniciar sesión usando:
Autenticación de texto no cifrado
Id. de inicio de sesión (si es diferente de la dirección de correo electrónico):
su_cuenta@icam.es
Información del servidor de correo saliente
Servidor de correo saliente:
smtp.gmail.com
Puerto:
465
El servidor requiere una conexión segura (SSL)
El servidor de correo saliente requiere autenticación
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Pulsar en "Siguiente" y ya podemos **Finalizar** el proceso de configuración de la cuenta


La configuración de tu nueva cuenta ha finalizado
Has escrito correctamente la información necesaria para configurar la cuenta.
< Atrás
Finalizar
Cancelar